

Порядок санации ротовой полости

1. Обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.
2. Проверьте работоспособность вакуум - аспиратора (закройте отверстие шланга для аспирации, затем поворачивайте регулятор вакуума до тех пор, пока манометр не покажет требуемое значение).
3. Обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.
4. Укомплектуйте манипуляционный столик:
 - 4.1 стерильная аспирационная щётка,
 - 4.2 стерильный аспирационный тампон,
 - 4.3 стерильные салфетки,
 - 4.4 стерильные шприцы 10 мл,
 - 4.5 хлоргексидина биглюконат 0,05%,
 - 4.6 масло вазелиновое,
 - 4.7 емкость с питьевой водой,
 - 4.8 зубная паста.
5. Обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.
6. Наденьте средства индивидуальной защиты:
 - 6.1 одноразовые перчатки,
 - 6.2 одноразовый фартук или халат,
 - 6.3 маску,
 - 6.4 шапочку,
 - 6.5 очки.
7. Вскройте упаковку с аспирационной щёткой и аспирационным тампоном.
8. Подключите соединительный шланг вакуум - аспиратора к ручке аспирационной щётки.
9. На щётку нанесите зубную пасту.
10. Включите вакуум- аспиратор
11. Обработайте щеткой передние зубы, медленно продвигаясь к задним зубам:
 - 11.1 при чистке нижних зубов, следует производить движение щёткой снизу вверх,
 - 11.2 при чистке верхних зубов, движения должны быть сверху вниз,
 - 11.3 жевательная поверхность зубов очищается круговыми и одновременно выгребающими движениями.
12. Очистите язык зубной щёткой по направлению от корня к кончику языка.
13. Снимите щётку с соединительного шланга вакуум - аспиратора.
14. Сбросьте щётку в емкость с отходами класса Б.
15. Подключите соединительный шланг вакуум - аспиратора к ручке аспирационного тампона.
16. Проведите ирригацию ротовой полости:
 - 16.1 с помощью шприца оросите ротовую полость 10 мл питьевой воды,

16.2 удалите введенную воду аспирационным тампоном,

16.3 сбросьте шприц в емкость с отходами класса Б.

17. Выключите вакуум - аспиратор.

18. Снимите соединительный шланг вакуум - аспиратора и аспирационный тампон с вакуум - аспиратора.

19. Сбросьте аспирационный тампон в емкость с отходами класса Б.

20. Сбросьте соединительный шланг вакуум - аспиратора в емкость для обеззараживания.

21. Ротовую полость обработайте хлоргексидином биглюконатом 0,05%.

22. Губы пациента увлажните вазелиновым маслом.

23. Снимите перчатки → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.

24. Снимите защитный фартук (халат) → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.

25. Снимите маску → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.

26. Снимите очки → сбросьте в емкость для дезинфекции → обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.

27. Обработайте регулятор вакуума и манипуляционный столик быстродействующим дезинфицирующим средством.

Порядок санации-аспирации трахеобронхиального дерева пациента с трахеостомической трубкой с применением закрытой аспирационной системы.

1. Обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.

2. Наденьте средства индивидуальной защиты:

2.1 одноразовые перчатки,

2.2 одноразовый фартук или халат,

2.3 маску,

2.4 шапочку.

3. Извлеките закрытую аспирационную систему из упаковки и присоединить к шлангу вакуум – аспиратора (отсосу) через коннектор источника вакуума → настройте уровень вакуума (для взрослых 80-120 мм рт. ст. или 10,6 – 15,9 кПа).

4. Соедините гибкий коннектор аспирационной системы с трахеостомической трубкой.

5. Одной рукой стабилизируйте закрытую аспирационную систему и трахеостомическую трубку.

6. При помощи большого и указательного пальца другой руки введите аспирационный катетер в трахеостомическую трубку на необходимую глубину.

7. Запустите аспирацию путем нажатия кнопки вакуум – контроля → извлекайте катетер плавным движением до тех пор, пока метка положения катетера появится в защитном рукаве (не вытягивать

катетер далеко во избежание растягивания защитного рукава) → отпустите клапан вакуум – контроля.

8. Если необходимо, аспирацию можно повторить.

9. Очистите катетер аспирационной системы через порт промывки стерильным физиологическим раствором.

10. Переместите аспирационную систему в удобное положение

11. Промойте соединительный шланг вакуум-аспиратора стерильным физиологическим раствором

12. Проведите **санацию надманжеточного пространства:**

12.1 подключите соединительный шланг вакуум-аспиратора к аспирационному каналу трахеостомической трубки,

12.2 эвакуируйте содержимое надманжеточного пространства,

12.3 отсоедините шланг вакуум - аспиратора,

12.4 закройте аспирационный канал трахеостомической трубки.

13. Промойте соединительный шланг вакуум - аспиратора стерильным физиологическим раствором → закройте заглушкой-замком.

14. Снимите перчатки → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.

15. Снимите защитный фартук (халат) → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.

16. Снимите маску → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.